

Начало работы

Frontol 6

**Руководство
пользователя**




Общие сведения

В документе приведено краткое руководство по установке и настройке Frontol 6.X. Более подробное описание установки и настройки программы приведено в документах «Быстрый старт» и «Руководство администратора», которые доступны на сайте компании АТОЛ.


Установка

Для установки Frontol необходим файл *Frontol_<Версия продукта>_Full.EXE*, доступный для скачивания в центре загрузок на сайте https://frontol.ru/resources/Download_Center/. Сохраните файл на локальный диск и затем запустите его от имени пользователя с правами администратора. После запуска откроется стандартный мастер установки.




Следуйте указаниям мастера. При первичной установке обязательно демонстрируется лицензионное соглашение — необходимо согласиться с его условиями, чтобы продолжить.

Рекомендуется выбрать параметры по умолчанию и сценарий установки «Полная установка».




После копирования программы на жесткий диск и осуществления необходимых регистраций выполняется контроль за установленными службами.

Если службы были установлены и запущены, появится окно, сообщающее об успешном завершении установки. Поставьте флаг «Запустить мастер настройки» и нажмите [Завершить].




Если не удалось создать или запустить необходимые службы, выберите время перезагрузки компьютера и нажмите [Завершить].



Лицензирование

После выполнения указанных в разделе «Установка» шагов запустится мастер настройки.



Мастер настройки помогает произвести первичную настройку Frontol: подключить службу для работы Frontol и драйверы торгового оборудования, создать базу данных и подключить основное оборудование. Эти и прочие настройки можно выполнить позже, запустив мастер из каталога установки или при помощи приложения администратора.

Нажмите «Далее», мастер перейдет к странице «Лицензия».

Для полноценной работы Frontol необходимо выбрать тариф и активировать соответствующую лицензию, приобретенную у компании АТОЛ. Все лицензии являются электронными и отгружаются в электронном виде. При активации лицензии она может быть привязана к компьютеру, на котором установлено ПО Frontol, или к USB-ключу АТОЛ (USB-ключ АТОЛ необходимо приобрести отдельно). Для ознакомления с продуктом можно получить лицензию на 45 дней на странице получения триальной лицензии <http://trial.frontol.ru/>. Без лицензии Frontol работает в демонстрационном режиме с рядом ограничений.

- Если у Вас нет лицензии и Вы хотите ознакомиться с демонстрационной версией продукта, то нажмите «Далее» и перейдите к следующему разделу руководства. После ознакомления Вы сможете приобрести лицензию, обратившись к менеджерам компании АТОЛ (<https://www.frontol.ru/catalog/>).
- Для активации LicenseID из 4 блоков «XXXX» необходимо запустить Менеджер лицензий 2. Нажмите на кнопку [Активировать новый LicenseID].

Проверить активированные лицензии можно также с помощью Менеджера лицензий 2.

О тарифном принципе лицензирования, видах лицензий и доступности функционала в зависимости от тарифа см. в документе «Frontol 6. Руководство администратора».

Активировать новый LicenseID

Менеджер лицензий 2 — утилита, позволяющая управлять лицензиями: активировать, конвертировать, удалять. При запуске Менеджера лицензий 2 откроется окно добавления лицензии.

Менеджер лицензий 2.16.3.867

АТОН

Активация программных продуктов

Добавить лицензию	Наименование компании	ОАО	ОАО			
Конвертировать	ИНН	6300000000				
Восстановить	Страна	Россия				
Список лицензий	Область/регион	г Москва				
Дополнительно	Город/населённый пункт	Москва				
Загрузить лицензию	Контактная информация компании					
О программе	Сотрудник:	Колпакова Наталья Владимировна				
	Телефон 1	+79991112233				
	Телефон 2	+7xxxxxxxx				
	Эл. почта	kolpakova@frontol.ru	Внимание! Используется как основной идентификатор			
	Кодовое слово	frontol	Необходимо для идентификации при обращении в службу поддержки			
		Изменить/обновить основную информацию				
	Код партнёра	<input type="checkbox"/>	Партнёр отсутствует или код партнёра неизвестен			
	Магазин	ОАО	Будет отображаться в личном кабинете в информации о лицензии			
	Имя компьютера	It-ho-000435	Будет отображаться в личном кабинете в информации о лицензии			
	Номер лицензии	FDGFG	GGFGF	DGFDG	FGGFG	+


Проверить связь

Активировать

Нажимая кнопку Активировать, вы соглашаетесь с условиями [Пользовательского соглашения](#)

Если у вас есть номер не активированной электронной лицензии, введите его в поле «Номер лицензии», заполните информацию о компании и нажмите кнопку «Активировать».

При успешной активации лицензия отобразится в списке активных лицензий (раздел «Список лицензий\Активные»).



Подробное руководство по всем возможностям Менеджера лицензий доступно через меню «Пуск» \ «Все программы \ АТОЛ \ Менеджер лицензий 2 \ Руководство пользователя».

Конвертировать

В случае обновления ПО с версии, работавшей со старой системой лицензирования, на новую необходимо сконвертировать старые лицензии. Для этого нажмите кнопку «Конвертировать» в Мастере настройки, откроется окно конвертации лицензии в новом Менеджере лицензий.

Менеджер лицензий 2.10.0.429

АТОН Активация программных продуктов

Добавить лицензию
Конвертировать
Восстановить
Список лицензий
Дополнительно
Загрузить лицензию
О программе

Наименование компании: ООО

ИНН:

Страна:

Область/регион:

Город/населённый пункт:

Контактная информация компании

Сотрудник:

Телефон 1:

Телефон 2:

Эл. почта: Внимание! Используется как основной идентификатор

Кодовое слово: Необходимо для идентификации при обращении в службу поддержки

Изменить/обновить основную информацию

Магазин: Будет отображаться в личном кабинете в информации о лицензии

Имя компьютера: Будет отображаться в личном кабинете в информации о лицензии


Список продуктов: Аппаратный ключ - 36B76219 (ДТО8)

Внизу окна приведен список продуктов со старыми лицензиями. Если информация о компании не заполнялась ранее, то сделайте это сейчас до конвертации. После этого нажмите кнопку «Конвертация». Процесс конвертации аналогичен активации новой лицензии после нажатия на кнопку «Активировать». При успешной конвертации сконвертированная лицензия появится в списке активных лицензий.

После окончания работы с Менеджером лицензий закройте его и вернитесь к Мастеру настройки. Для перехода на следующий шаг нажмите «Далее».


Настройка

После верного выполнения предыдущих шагов мастер настройки будет открыт на шаге «Вариант поставки». Для ознакомления с программой в демонстрационном режиме выберите «Демо», при активированной лицензии нажмите «Определить доступные» для автоматического выбора варианта поставки (подобранные варианты будут выделены жирным шрифтом в выпадающем списке вариантов поставки). Нажмите «Далее».



Выберите «Создать новую базу данных» и в выпадающем списке выберите наиболее подходящий шаблон. На следующем шаге выберите каталог для базы данных (рекомендуется использовать отдельный логический диск). Если база данных должна располагаться локально, путь к ней должен начинаться со слова «localhost», заменяющего имя удаленного компьютера. При вставке из буфера обмена, если указывается путь к сетевой папке, оно будет подставлено автоматически.

Остальные параметры можно оставить по умолчанию. Нажмите «Далее».



Последующие шаги посвящены настройке связи с оборудованием. Укажите параметры используемых устройств или выберите «Не используется». Связь с оборудованием можно настроить позже через приложение Frontol Администратор. На заключительном шаге нажмите «Далее».

Выберите действия, которые будут выполнены после окончания настройки Frontol: установите флаг в соответствующем поле. Нажмите «Завершить». Frontol 6 установлен и готов к работе.

Если был установлен флаг «Запустить Frontol», осуществится запуск программы, откроется меню супервизора. Для дальнейшей настройки нажмите «Настройка...», при этом будет запущено приложение Frontol Администратор.

Приятной работы!